

How to Set the Window 7 Display Language Into English

Step 1: Download then Windows7 English Pack with another computer

(insert in a USB stick firstly), the link is:

https://blog.itgs-solutions.ch/windows-7-sp1-language-packs-direct-dow

nload-links/#google_vignette

- Find the 32-bit (x86) window 7, English pack (as the red marking below,

only this one is correct!):

Download Official 32-bit (x86) Windows 7 SP1 Language Packs (MUI)

Arabic:

windows6.1-kb2483139-x86-arsa_5add6e4a36127029d431ba98d99708c44ef9b53f.exe Bulgarian: windows6.1-kb2483139-x86-bgbg_a8a5013e477366119cfdc5fbda43b904755db450.exe Chinese (Simplified): windows6.1-kb2483139-x86-zhcn_ae61ea226215f96fc95be33201ffc96755ac7eb5.exe Chinese (Traditional): windows6.1-kb2483139-x86-zhhk_411a6bb68728f12f5ced712d9a33fee9ebe0b0b3.exe Croatian: windows6.1-kb2483139-x86-hrhr_685e217ce007af8005db4726087893d04e19dade.exe Czech: windows6.1-kb2483139-x86-cscz_bb5061f4bd24437dd31a3714e1b54318ced7e63a.exe Danish: windows6.1-kb2483139-x86-dadk_67fecaab0a940e2e537bc8dcd8a9ebb8ab4ed102.exe Dutch: windows6.1-kb2483139-x86-nlnl_b7e1c3046b218fb45a665ab5f5ed8a5ea8125760.exe English: windows6.1-kb2483139-x86-enus_783d6dd59e2ec8fb0995a059c9c121795bde46c8.exe Estonian: windows6.1-kb2483139-x86-et-

00 d0f702do215b606bf560b550f6f00064627c0b7b ovo





- Download and save to the USB stick.



Step 2: Remove the rear panel of PC, and insert near USB dongle (Please

be careful, don't change, remove or touch other cables or devices):



Step 3: Install this English language package and change the language in

the control panel setting:

Step 3-1: Find the installation pack in the USB disk:





Step 3-2: Double-click the installation package to pop up this file:



Step 3-3: Click the Control Panel Setting:

Windows 资源管理器		
学 微信	Administrator	
O Microsoft Edge	, 文档	
01日 2010 阿里 2010	图片	
→ 百度网盘	计算机	
● 腾讯QQ	控制面板	
努 時专业版	设备和打印机更改您的计	
	默认程序 	
	260-	
所有程序		
搜索程序和文件		

Step 3-4: Select the "Time, Region and Language", Select the "Keyboards"







Step 3-5: Select the "Install/uninstall languages" tab:





Step 3-7: Select the "Browse computer or network" tab:



Step 3-8: Select "Browse" tab, find the installation pack, click "Next" tab:

选 安装或卸载显示语言 选择要安装的显示语言	-				/
键入或浏览到包含显示语言; 语言	文件的位置: 类型	大小	消息	▼ 浏	<u>م</u>
				所需的磁盘空间:	0 MB
				可用磁盘子间:	57.0 GB

🐗 SINO GOOKII TECH CO.,LTD.

									x
G	😪 安装	越卸载显示语言							
	选择要	要安装的显示语言							
	键入重	或浏览到包含显示语言文	件的位置:						
	G:\lp	p.cab				•	浏	ð	
	语言	Ĩ	类型	大小	消息]
		英语 (English)	MU	0.7 GB					
						所需的研究	<u>武盘空间:</u> 武盘空间:	0.7 GE 37.6 GE	B
						不	一步(N)	取消	1
(😪 安装	或卸载显示语言							x
3	🕑 安装 选择要	國卸載显示语言 要安装的显示语言		and the second					x
3	 会装 选择要 键入图 	國卸載显示语言 要安装的显示语言 或浏览到包含显示语言文	件的位置:	and the second					×
0	 ☆ 安装 选择要 鍵入車 G:\lp 	域卸载显示语言 要安装的显示语言 或浏览到包含显示语言文 p.cab	件的位置:			•	浏	ž	×
•	 会装 送择要 違入車 G:\lp 语言 	観卸載显示语言 要安装的显示语言 成浏览到包含显示语言文 p.cab	件的位置: 类型	大小	消息	-	浏	ž	×
	 ☆ 安装 选择要 键入車 G:\lp 语言 ▼ 	載卸載显示语言 要安装的显示语言	件的位置: 类型 MUI	大小 0.7 GB	消息		浏	ž	×
	 会装 选择男 键入国 G:\lp G:\lp I= ▼ 	転卸載显示语言 要安装的显示语言 或浏览到包含显示语言文 o.cab 英语 (English)	(牛的位置: 类型 MUI	大小 0.7 GB	消息	▼ 「新需的磁 可用磁	湖道 建盘空间: 注盘空间:	5 5.7 GE 37.6 GE	×



Step 3-9: Select the "Accept Condition" tab, click "Next" tab, wait until

the installation is complete (About 6 to 10 minutes):

	」 安装或卸载显示语言	
1	夏查并接受 Microsoft 软件许可条款	
	若要安装显示语言,必须接受许可条款。	
	请注意: Microsoft Corporation(或您所在地的 Mi 本补充程序的许可。对于适用本补充程序,且已获 件(以下简称"软件")的每个副本,都可以将本补 的许可,则不得使用本补充程序。该软件的许可条	crosoft Corporation 关联公司)现授予您 得有效许可的 Microsoft 操作系统产品软 充程序与其配合使用。如果您没有该软件 款适用于您对本补充程序的使用。
	EULAID:Win7SP1_RM.1_LP_RTL_zh-cn	
	◎ 我接受许可条款(A)。	
	◎ 我拒绝(D).	
		•
		下一步(N) 取消
		X
9	2 安装或卸载显示语言	
3	安装显示语言	
	在某些计算机上,安装显示语言可能需要较长时间。	
	语言	进度
	语言 英语 (English)	进度 正在安装
	语言 英语 (English)	进度
	语言 英语 (English)	正在安装
	语言 英语 (English)	正在安装
	语言 英语 (English)	进度 正在安装
	语言 英语 (English)	正在安装



Step 3-10: Click the Control Panel Setting:

Windows 资源管理器	+	
?? 微信		Administrator
C Microsoft Edge	•	文档
2 阿里卖家		图片
→ 百度网盘		计算机
) 藤讯QQ		控制面板
医 剪映专业版		设备和打印机更改您的计
_		默认程序
		运行
▶ 所有程序		
搜索程序和文件	Q	关机 •

Step 3-11: Select the "Time, Region and Language", Select the "Change

Display Language" tab:



SINO GOOKII TECH CO.,LTD.

Step 3-12: Select English language from the Display Language drop-down

menu, click "Confirm" or "Apply"(A):

格式 位置 键盘和语言 管理	格式 位置 键盘和语言 管理
键盘和其他输入语言	键盘和其他输入语言
要更改键盘或输入语言,请单击"更改键盘"。	要更改键盘或输入语言,请单击"更改键盘"。
更改键盘(C)	更改键盘(<u>C</u>)
如何更改欢迎屏幕的键盘布局?	如何更改欢迎屏幕的键盘布局?
显示语言	显示语言
安装或卸载 Windows 可用于显示文本和识别语音和手写(在支持地区)的语言。	安装或卸载 Windows 可用于显示文本和识别语音和手写(在支持地区)的语言。
受装/卸载语言(1,	受装/卸载语言[]
选择显示语言(出):	选择显示语言(<u>H</u>):
中文(简体)	English
中文(简体) English	
如何安装其他语言?	如何安装其他语言?
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Step 3-13: Select "Log out now" tab:	
● 更改显示语言	
您必须注销才能使显示语言更改生效	
请确保在注销之前保存了所做的工作并关闭了所有打	开的程
序。	
立即注销	取消

Step 3-14: After the computer restarts, the language conversion is

complete.

		and the second	States and states	
Computer >			✓ ✓ ✓ Search Computer	ter 👂
<u>File Edit View T</u> ools <u>H</u> elp				
Organize 🔻 System propertie	s Uninstall or change a program	Map network drive	Open Control Panel	₩ - - ()
Favorites Desktop Downloads	rd Disk Drives (3) Local Disk (C:) 36.3 GB free of 80.0 GB Local Disk (E:)	Local Disk	c (D:) ee of 39.9 GB	
□ Libraries □ Documents □ Music □ Pictures □ Videos	68.6 GB free of 103 GB vices with Removable Storage (DVD RW Drive (F:)			